

# PREMIUM GOLDパラメータ設定

ver.6.7

24/3/6更新

★PREMIUM GOLDのアップグレードにつきパラメーターの設定方法を共有します。

バージョンの確認は"ニコちゃんマーク"の横に表示があります

例) GOLD\_v6.7など

☆パラメータ一覧

パラメータ	説明	初期値
SpreadLimit(point)	スプレッドがこの値を超えるとポジションを取りません。	70
Lot	初期ロット *複利無効時のみ使用	0.01
Slippage(pips)	取引を許可するスリッページのPips	3
MyOrderType (Select)	買いのみ、売りのみ、両方を選択します。	Buy & Sell
FirstEntryCloseType(Select)	初期ポジションを手動決済した際のナンピンポジションの決済方法を選択 Close All : 買い売りどちらも全決済します。 Close One Side : 同じ方向のポジションのみ全決済します。	Close One Side
MaxPositions(5-60)	買い売りそれぞれの最大ポジション数 5~60の値を入力してください。 もし最大値最小値を超える場合は内部で最小値最大値に変更されます。	60
StoplossPrice (USD or JPY)	含み損がこの値になった時、ポジションを全決済します。 例：-10万で損切り時、パラメーターに100000と入力	9,999,999円
StopLossMarginLevel(%)	証拠金維持率がこの値以下になった時、ポジションを全決済します。	1
StopLossEquityLevel(%)	残高+クレジットに対して、 含み損がこの値以上になった時に、ポジションを全決済します。	99
MinimumAmountToOrder (JPY)	有効証拠金がこの値以下になると注文を行いません。 こちらの値は円を入力してください。 口座通貨がEURまたはUSDの場合は内部で1/100にします。	5,000円
TakeProfit Pips	トレーリング無しの際の決済Pips	9.0
Trailing	トレーリング ON/OFF	TRUE(オン)
Trailing Start Pips	全体ポジションの加重平均からトレーリングを開始する含み益のPips	9.0
Trailing Shift Pips	トレーリングを更新するPips幅	3.0
MM (Automatic lot)	複利を有効 / 無効	false (無効)
Standard Amount (JPY)	複利基準金額 (ロットの更新間隔)	500,000
Lotup interval	複利基準金額ごとのロットアップサイズ	0.01
TradeTimeLimit(ON/OFF)	時刻制限をON/OFFします。	TRUE(オン)
EndOfTheMonthLimit(ON/OFF)	月末の取引制限をON/OFFします。	TRUE(オン)
Monday_Start_Time	月曜日の取引開始時刻を設定します。	4:00
Monday_Stop_Time	月曜日の取引停止時刻を設定します。	23:00
Tuesday_Start_Time	火曜日の取引開始時刻を設定します。	1:05
Tuesday_Stop_Time	火曜日の取引停止時刻を設定します。	23:00
Wednesday_Start_Time	水曜日の取引開始時刻を設定します。	1:05
Wednesday_Stop_Time	水曜日の取引停止時刻を設定します。	23:00
Thursday_Start_Time	木曜日の取引開始時刻を設定します。	1:05
Thursday_Stop_Time	木曜日の取引停止時刻を設定します。	23:00
Friday_Start_Time	金曜日の取引開始時刻を設定します。	11:00
Friday_Stop_Time	金曜日の取引停止時刻を設定します。	16:30
RiseAndFallLimit(ON/OFF)	急騰急落制限 ON/OFF	true(オン)
RiseAndFallLimit(Point)	急騰急落制限の数値	300
RiseAndFallExit(ON/OFF)	急騰急落による全決済 ON/OFF	false(オフ)
RiseAndFallExitLimit(Point)	全決済する急騰急落の数値	400
AllExitType	急騰急落による全決済タイプ ・ All Exit(すべてのポジションを決済します) ・ Reverse All Exit (急騰の場合売りのみ、急落の場合買いのみ全決済します)	All Exit
Stop Setting	遠隔停止システムON/OFF	true(オン)
Stop Setting Type	遠隔停止システム利用時の制限タイプ ・ Stop All Entry(すべてのエントリーを停止します) ・ Stop New Entry(新規ポジションのみを停止します)	Stop New Entry
BeforehandStop Setting	事前停止機能のON/OFF	OFF
BeforehandStop Hours	事前停止を適用する時間(遠隔停止開始時間の○時間前)	1
note	備考	-

## ★トレールロジック

トレール：指定した戻り幅に戻るまで利益幅をとっていくトレード手法

下画像の例

画像上の黄色の線(①)は4ポジション合計の+0ライン(損益分岐点)です。

赤色の線(②)は黄色の線(①)から Trailing Start Pips分(初期値:9.0pips)プラスに移動した場所を示す線です。

価格が赤色の線(②)まで到達すると利益確定ロジックが開始されます。

ロジック開始時に黄色の線(①)から Trailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)上に利益を確保できる様に利益確定線を設定します。

例えば、その後価格が下がり利益確定線まで到達した場合はその時点での決済を行います。(3pips分の利益です)

青色の線(③)は赤色の線(②)から Trailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)プラスに移動した場所を示す線です。

価格が上がり青色の線(③)まで到達した場合は利益確定線を更新します。

この利益確定線は、先程設定した利益確定線からさらに Trailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)上乗せされる様に更新されます。

この時点での利益確定線は黄色の線(①)から6pips分上に利益が確保されるように設定されています。(6pipsの利益は約束されています。)

青色の線(④)は青色の線(③)から Trailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)プラスに移動した場所を示す線です。

さらに価格が上がり青色の線(④)まで到達した場合、先ほどと同じ様に利益確定線を

Trailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)プラスに更新します。

この時点での利益確定線は黄色の線(①)から9pips分上に利益が確保されるように設定されています。(9pipsの利益は約束されています。)

この様に利益確定線まで価格が下がらずTrailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)価格が上がるごとに

利益確定線をTrailing Shift Pips分(初期値:3.0pips)上乗せし、更新し続けます。

価格が設定された利益確定線まで下がると決済を行い一連のロジックは終了です。



#### ★複利機能 MM (Automatic lot)

基準金額ごとにロットが上がっていく機能を追加

\*ロットの更新タイミングはポジションが無いときです。

例：基準金額：¥500,000

ロットアップ：1.00 の設定の場合  
(Lotup interval)

有効証拠金が¥499,999以下なら  
0.01ロットで新規エントリー

有効証拠金が¥500,000から¥999,999なら  
1.00ロットで新規エントリー

有効証拠金が¥1,000,000から¥1,499,999なら  
2.00ロットで新規エントリー となります。

#### ★時刻制限

TradeTimeLimit(ON/OFF) = ONで、下記の時刻内でのみ取引します。※MT4時刻

Monday_Start_Time	4:00
Monday_Stop_Time	23:00
Tuesday_Start_Time	0:50
Tuesday_Stop_Time	23:00
Wednesday_Start_Time	0:50
Wednesday_Stop_Time	23:00
Thursday_Start_Time	0:50
Thursday_Stop_Time	23:00
Friday_Start_Time	11:00
Friday_Stop_Time	16:30

### ★月末制限

うるう年含めてシステムが月末日を判断します。

月末日には新規ポジションを取得しません。

※ポジション保有中の場合は、条件が揃えば『決済』のみ行います。

### ★手動によるポジション全決済

最初の買いポジションを手動で決済したとき、買いポジションを全決済します。

最初の売りポジションを手動で決済したとき、売りポジションを全決済します。

※パラメータでLotを0.01を設定してある場合は

最初の買い、最初の売りポジションとは0.01lotで始まるポジションのことです。

複利モードの場合には、設定に応じてスタートしたロットポジションのことです。

### ☆システム運用注意事項☆

・損切する際はシステムをオフにしてから損切してください。

オン状態のまま先に損切りをすると、損切した後に再度ポジションを持ちます。

### ☆Ver変更事項

#### v6.7からの主な変更点

- ・曜日別時刻制限の開示
- ・最大ナンピン数のパラメータを追加
- ・証拠金維持率による損切り機能を追加
- ・含み損損切りパラメータの追加
- ・遠隔停止システムの追加
- ・複利を有効にした際のロットの計算不具合を修正
- ・認証システムのアップデート
- ・急騰急落制限
- ・基軸通貨での縛りを削除→GOLD以外でも稼働可能に設計
- ・GOLD系でレートが小数点3桁の場合でも動作するように修正
- ・初期ポジションを全決済した際のナンピンポジションの決済方法を選択できる機能の追加
- ・有効証拠金が十分でない場合、注文時にエラーが発生し、そのエラーが繰り返されてしまうため
- ・注文するための最低有効証拠金をパラメータで設定できるようにした。
- ・事前停止機能の追加
- ・証拠金維持率による損切りが行われたときに自動売買許可をOFFにする処理を追加
- ・残高+クレジットに対して含み損が設定%値以上になった時に損切りする機能の追加
- ・「自動売買」停止時に内部処理を止めるように修正